

ページ	正
P98	<p data-bbox="234 305 473 336">フローチャート 11-1</p> <p data-bbox="234 382 647 452">LCD への文字列表示関数」内の処理は「RS 信号を High に設定」が正しい。</p> <div data-bbox="806 305 1193 1207"><p data-bbox="875 305 1104 336">LCD への文字列表示関数</p><pre data-bbox="806 305 1193 1207">graph TD; Start([lcd_disp 処理開始]) --&gt; GetArg[引数として文字列を持ってくる]; GetArg --&gt; SetRS[RS 信号を High に設定 lcd_RS]; SetRS --&gt; Decision{表示すべき 文字があるか}; Decision -- Yes --&gt; Transmit[1 バイト文字データを送信 lcd_transmit4]; Transmit --&gt; NextChar[次の 1 文字を指定]; NextChar --&gt; Decision; Decision -- No --&gt; Delay[1ms 待ち DelayMS]; Delay --&gt; End([lcd_disp 処理終了]);</pre></div>